

Настройки электронной почты

- [Базовые настройки электронной почты для RackCorp](#)
- [Microsoft Office Outlook](#)
- [Настройка почтового клиента | Windows 10 Mail](#)
- [Настройка почтового клиента | Mozilla Thunderbird](#)
- [Настройка почтового клиента | Apple Mac OS](#)
- [Как проверить свободное место в почтовом ящике Exchange](#)
- [Настройка почтового клиента | Android Phone and Tablets](#)
- [Настройка почтового клиента | Apple iPhone and iPad](#)

Базовые настройки электронной почты для RackCorp

RackCorp поддерживает автоматическое обнаружение почты. Это функция, встроенная в современные почтовые клиенты, которая позволяет программе электронной почты получать правильные настройки почты для пользователя, основываясь только на его адресе электронной почты и пароле.

Это работает для параметров электронной почты POP, IMAP и Exchange в RackCorp.

Если вы не хотите использовать автоматическое обнаружение, поддерживаются стандартные настройки электронной почты, включая дополнительное шифрование SSL и TLS между конечным пользователем и почтовыми серверами RackCorp.

Настройки электронной почты | POP/IMAP

Выберите сервер электронной почты **POP** или **IMAP**. Обычно рекомендуется **IMAP**.

Электронная почта **POP** загружает все электронные письма на ваше устройство, прежде чем их можно будет просмотреть, и при необходимости удаляет их с сервера.

- Плюсы: Полезно для архивирования, позволяет управлять почтовыми ящиками и почтой, например, с нулевым почтовым ящиком.
- Минусы: не идеально подходит для нескольких устройств, медленнее просматривает новые электронные письма.

IMAP сначала загружает заголовок электронной почты, чтобы можно было предварительно просмотреть отправителя, тему и дату, а вся почта хранится на сервере.

- Плюсы: легкий и хранит почту на сервере, идеально подходит для использования с несколькими устройствами и низкой пропускной способностью.
- Минусы: просмотр электронной почты в автономном режиме (офлайн) зависит от настроек и от того, была ли загружена вся почта.

Глобальные настройки:

Адрес эл. почты (Email)	<u>you@example.net</u>
Логин (Username)	<u>you@example.net</u>
Пароль (Password)	your_password
Сервер входящей почты (Incoming Server)	mail.rackcorp.com
Сервер исходящей почты (Outgoing Server)	mail.rackcorp.com
Тип исходящего сервера (Outgoing Server Type)	SMTP
Имя пользователя исходящего сервера (Outgoing Server Username)	<u>you@example.net</u> (or tick 'same as incoming') if available
Пароль исходящего сервера (Outgoing server password)	your_password

Настройки для USA:

Email	<u>you@example.net</u>
Username	<u>you@example.net</u>
Password	your_password
Incoming Server	mail.us.rackcorp.com
Outgoing Server	mail.us.rackcorp.com
Outgoing Server Type	SMTP
Outgoing Server Username	<u>you@example.net</u> (or tick 'same as incoming') if available
Outgoing server password	your_password
Webmail	https://webmail.us.rackcorp.com

Настройки для Монголии:

Email	<u>you@example.net</u>
-------	------------------------

Username	<u>you@example.net</u>
Password	your_password
Incoming Server	mail.mn.rackcorp.com
Outgoing Server	mail.mn.rackcorp.com
Outgoing Server Type	SMTP
Outgoing Server Username	<u>you@example.net</u> (or tick 'same as incoming') if available
Outgoing server password	your_password
Webmail	https://webmail.mn.rackcorp.com

Выберите тип шифрования: **Нет**, **SSL** или **TLS**. **TLS** рекомендуется для обхода брандмауэра.

POP

POP со стандартным/небезопасным	POP с SSL	POP с TLS или STARTTLS
Тип сервера: POP Входящий порт сервера: 110 Исходящий порт сервера: 25 Хранить почту на сервере: опционально	Входящий порт сервера: 995 Исходящий порт сервера: 465	Входящий порт сервера: 143 Исходящий порт сервера: 25

IMAP

IMAP со стандартным/небезопасным	IMAP с SSL	IMAP с TLS или STARTTLS
Тип сервера: IMAP Входящий порт сервера: 143 Исходящий порт сервера: 25	Входящий порт сервера: 993 Исходящий порт сервера: 465	Входящий порт сервера: 143 Исходящий порт сервера: 25

Глобальная **веб-почта** RackCorp для стандартной электронной почты доступна по адресу <https://webmail.rackcorp.com>.

Настройки электронной почты | Exchange

Чтобы настроить учетные записи электронной почты Exchange в своем клиенте, рекомендуется использовать автоматическое обнаружение с помощью почтового клиента, совместимого с Exchange, или использовать Outlook Web Access (OWA, реализация Microsoft веб-почты, веб-версия почтового клиента Outlook для электронной почты Exchange).

Укажите свой адрес электронной почты и пароль почтовому клиенту, и он выполнит процесс установки автоматически. Процесс установки на большинстве клиентов также настраивает календарь, задачи и контакты. На мобильных устройствах политика безопасности устройства может быть применена в процессе установки.

Адрес OWA различается в зависимости от региона и доступен в информации вашей учетной записи Outlook.

<https://mail.ex1.rackcorp.com> является основной системой OWA.

<https://mail.ex1.rackcorp.mn> является основной системой OWA для Монголии.

mail.ex1.rackcorp.com является основным сервером RackCorp Exchange, если требуется ручная настройка.




Рис. 1. Веб-почта Outlook Web Access (OWA) на RackCorp

Microsoft Office Outlook

Настройка почтового клиента | Microsoft Office Outlook

Руководство для Outlook 2010,2013,2016,2019,2022 & Office 365

Outlook 2010/2013/2016




Рис. 2. Настройки учетной записи Microsoft Outlook (меню «Файл»)




Рис. 3. Добавление учетной записи Microsoft Outlook — автоматическая настройка




Рисунок 4. Введите здесь пароль своей учетной записи, если в процессе автоматической настройки будет предложено ввести его повторно, не смущайтесь. Если вам также будет предложено разрешить настройки сервера, нажмите «Разрешить».




Рис. 5. Уведомление об успешной автоматической настройке учетной записи Microsoft Outlook




Рисунок 6. Настройки для добавленной учетной записи доступны в меню «Файл» в Microsoft Outlook и при выборе соответствующей учетной записи в выпадающем списке.

Outlook 2019/Outlook 365

Экраны настройки для обеих этих версий отличаются от других версий Outlook, поэтому устные инструкции по настройке не будут полностью применимы.




Рис. 7 Настройки учетной записи Microsoft Outlook (меню «Файл»)




Рисунок 8. Введите свой адрес электронной почты на экране приветствия Outlook и отметьте ручную настройку.




Рисунок 9. Выберите одну из учетных записей электронной почты IMAP или POP. IMAP рекомендуется.




Рисунок 10. Заполните настройки электронной почты, как показано на рисунке, серверы входящей и исходящей почты, шифрование и порты.

Если вы используете наши серверы в Монголии, используйте **mail.mn.rackcorp.com** в качестве почтового сервера.




Рисунок 11. Введите пароль для своей учетной записи электронной почты.




Рисунок 12. Процесс приветствия Outlook — это сообщение об успешном завершении. По умолчанию выбрана необязательная ссылка, которая ведет на веб-страницу, описывающую, как установить Outlook для мобильных устройств.

Настройка почтового клиента | Windows 10 Mail

POP/IMAP ручная настройка

Автоматическое обнаружение или ручные настройки можно использовать с Win10 Mail.




Рис. 13. Настройка почты Windows 10. Нажмите «Учетные записи», а затем добавьте учетную запись. Выберите Расширенные настройки




Рис. 14 Ручная настройка почты Windows 10 для электронной почты RackCorp POP/IMAP — выберите расширенную настройку

Если вы используете наши монгольские серверы, используйте **mail.mn.rackcorp.com** в качестве почтового сервера.




Рис. 15 Ручная настройка почты Windows 10 для электронной почты RackCorp POP/IMAP — выберите электронную почту Интернета

Рис. 16 Ручная настройка почты Windows 10 для электронной почты RackCorp POP/IMAP — заполните данные, как показано на рисунке, выберите IMAP или POP

Exchange

В настоящее время существует проблема с последней версией приложения электронной почты для Windows 10, из-за которого невозможно выбрать опцию **EXCHANGE** ниже, необходимо выбрать РАСШИРЕННУЮ НАСТРОЙКУ (**ADVANCED SETUP**).




Рис. 17 Настройка почты Windows 10 для RackCorp Hosted Exchange — выберите расширенную настройку




Рис. 18 Настройка почты Windows 10 для RackCorp Hosted Exchange — выберите Exchange ActiveSync



Рис. 19 Настройка почты Windows 10 для RackCorp Hosted Exchange — заполните данные, как показано на рисунке. Домен оставить пустым.

После того, как вы заполните форму **ДОБАВИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ**, Windows предложит вам политики безопасности для вашего компьютера. Выберите **ДА**. Выбор **ДА** может **усилить ваши настройки безопасности** Windows, такие как требования к надежности пароля. После этого вы получите сообщение об успешном выполнении **Настройка завершена**.

Настройка почтового клиента | Mozilla Thunderbird




Рисунок 20. Настройка Mozilla Thunderbird, выберите в раскрывающемся списке «Добавить учетную запись электронной почты» и заполните данные, затем нажмите «Продолжить».




Рисунок 21. Настройка электронной почты Mozilla Thunderbird — выберите ручную настройку сейчас, если вы хотите определить свои собственные настройки почтового сервера




Рисунок 22. Настройка Mozilla Thunderbird. Когда появится окно ручной настройки, введите данные почтового сервера, выбрав IMAP или POP.

Если вы используете наши монгольские серверы, используйте **mail.mn.rackcorp.com** в качестве почтового сервера.

Настройка почтового клиента | Apple Mac OS

Настройка Exchange

POP3/IMAP ручная настройка




Рисунок 23. В учетных записях Mac Mail выберите добавить другую учетную запись электронной почты




Рисунок 24. В мастере настройки (**setup wizard**) Mac Mail введите данные своей учетной записи POP/IMAP




Рисунок 25. Затем мастер настройки Mac Mail запросит имена серверов. Заполните mail.rackcorp.com

Если вы используете наши монгольские серверы, используйте **mail.mn.rackcorp.com** в качестве почтового сервера.

Как проверить свободное место в почтовом ящике Exchange

Как проверить свободное место в почтовом ящике Exchange и избежать поддельных спам-сообщений о вашем почтовом ящике.

Что касается почтовых ящиков, все папки в этом почтовом ящике учитываются в квоте учетной записи.

Если пользователь часто достигает своей квоты, мы рекомендуем оставить папку «Удаленные» пустой («очистить корзину») или локально архивировать папки в новую папку PST.

Существует несколько официальных способов проверить размер хранилища вашего почтового ящика Exchange.

Если вы получили сообщение о том, что ваше хранилище заполнено, с адреса sales@rackcorp.com или любого другого конкретного адреса электронной почты, или в письме есть цветное поле, на которое можно нажать, чтобы решить проблему, проигнорируйте и удалите электронное письмо, поскольку это поддельный спам.

Единственное законное оповещение по электронной почте о заполненном почтовом ящике исходит от самого «Outlook», у которого есть значок конверта, как показано на скриншоте ниже.

Mail

Options

Shortcuts

General

My account

Change theme

Distribution groups

Keyboard shortcuts

Manage add-ins

Mobile devices

Offline settings

Accessibility settings

Light version

Region and time zone

Mail

Automatic processing

Automatic replies

Undo send

Inbox and sweep rules

Junk email reporting

Mark as read

Message options

Read receipts

Reply settings

Accounts

Block or allow

POP and IMAP

Attachment options

Storage accounts

Layout

Conversations

Email signature

Link preview

Message format

Message list

Save

Discard

My account

First name

Initials

Last name

Display name*

Email address

@rackcorp.com

Work phone

Fax

Home phone

Mobile phone

Street

City

State/Province

Zip/Postal Code

Country/Region

Office

Change your password

Mailbox usage

12.45 GB used. At 20.00 GB you won't be able to send email.

Figure 1: Outlook Web Anywhere — нажмите «Параметры» -> «Основные» -> «Моя учетная запись».

7.54 GB Free

Items: 133,226

Unread: 59,586

Reminders: 56

Figure 2: Microsoft Office Outlook 2021 Статус




Figure 3: Система генерирует оповещения в почтовом ящике. Обратите внимание на внешний вид этих писем, поскольку другие могут быть поддельными.

Настройка почтового клиента | Android Phone and Tablets

Для телефонов, планшетов, устройств Chromebook и IoT на базе Android существует несколько вариантов почтовых клиентов. Некоторые поставщики предоставляют собственный почтовый клиент, однако собственный клиент GMAIL от Google используется на всех законных устройствах Android, и мы поддерживаем этот клиент.

POP/IMAP




Рисунок 26. Перейдите к функции добавления учетной записи в разделе «Учетные записи» в настройках Android или Gmail.




Рисунок 27. Выберите добавление учетной записи IMAP.




Рисунок 28. После ввода адреса электронной почты ручная настройка разблокируется. Выберите **РУЧНУЮ НАСТРОЙКУ**




Рисунок 29. Выберите учетную запись IMAP. При желании вы можете выбрать POP3




Рисунок 30. Введите пароль для учетной записи электронной почты IMAP, которую вы хотите настроить.

0 KB/s 70% 4:45

M

Incoming server settings

Username
dom2@domshardware.com

Password
.....

Server
mail.rackcorp.com

NEXT

Рисунок 31. Изменение сервера **ВХОДЯЩЕЙ** почты на **mail.rackcorp.com**

0 KB/s 70% 4:45

Username
dom2@domshardware.com

Password
.....

SMTP server
mail.rackcorp.com

Port
25

Security type
STARTTLS

NEXT

Рисунок 32. Измените почтовый сервер **ИСХОДЯЩЕЙ** почты на **mail.rackcorp.com**.
Измените порт на **25** и безопасность на **STARTTLS**.

Если вы используете наши серверы в Монголии, используйте **mail.mn.rackcorp.com** в качестве почтового сервера.




Рисунок 33. Успешная настройка учетной записи приведет к появлению сообщения об успешном выполнении.

Exchange




Рисунок 34. В GMAIL выберите «Добавить учетную запись» или добавьте другой адрес электронной почты.




Рисунок 35. GMAIL представит список типов учетных записей. Выберите **EXCHANGE**.




Рисунок 36. Введите адрес электронной почты для своей учетной записи EXCHANGE в ответ на запрос, чтобы начать процесс установки.




Рис. 37 введите пароль для своей учетной записи на бирже, когда будет предложено




Рисунок 38. Во время процесса настройки обмена будет сделано несколько запросов. Согласитесь с ними, нажав ОК.




Рисунок 39. Как только ваш пароль будет принят, на следующей странице отобразится сводка настроек вашей учетной записи. просто нажмите ДАЛЕЕ.




Рисунок 40. Во время процесса настройки обмена будет сделано несколько запросов. Согласитесь с ними, нажав ОК.




Рисунок 41. Чтобы добавить учетные записи Exchange на мобильное устройство, серверу Exchange требуются перечисленные правила управления мобильными устройствами, которые должны быть применены к вашему устройству.

Пожалуйста, внимательно прочитайте приведенный выше экран. Изменения в настройках безопасности вашего устройства будут внесены автоматически и необходимы для добавления почты обмена на ваше устройство.




Рис. 42. Когда процесс настройки обмена Gmail завершится, появится сообщение об успешном завершении.

Настройка почтового клиента | Apple iPhone and iPad

POP/IMAP ручная настройка




Рисунок 43. Перейдите к значку настроек на устройстве, а затем выберите «Пароли и учетные записи».



Рисунок 44. На странице «Настройки» -> «Пароли и учетные записи» нажмите «Добавить учетную запись». Получение новых данных должно быть принудительным.




Рисунок 45. Мы вручную настраиваем учетную запись IMAP или POP, поэтому выберите «Другое».




Рис. 46. В разделе «Другое» — «Добавить учетную запись почты».



Рисунок 47. Заполните данные своей учетной записи электронной почты в соответствии с запросом.

The screenshot shows the 'New Account' setup screen. At the top, there are 'Cancel' and 'Next' buttons. Below them are two tabs: 'IMAP' (selected) and 'POP'. The form contains the following fields:

- Name: You
- Email: you@example.org
- Description: Example
- Section: INCOMING MAIL SERVER
 - Host Name: mail.rackcorp.com
 - User Name: you@example.org
 - Password: (masked with dots)
- Section: OUTGOING MAIL SERVER
 - Host Name: mail.rackcorp.com
 - User Name: you@example.org
 - Password: (masked with dots)

Рис. 48. Введите данные учетной записи электронной почты и сервера, как показано на рисунке.

Если вы используете наши серверы в Монголии, используйте **mail.mn.rackcorp.com** в качестве почтового сервера.

The screenshot shows the 'IMAP' settings screen. At the top, there are 'Cancel' and 'Save' buttons. Below them are two toggle switches:

- Mail: (turned on)
- Notes: (turned off)

Рисунок 49. После того, как данные вашей учетной записи будут сохранены и протестированы, вы можете выбрать, какие данные синхронизировать с почтовым сервером, оставьте настройку по умолчанию.



Рисунок 50. В случае успеха ваша учетная запись электронной почты добавлена в список учетных записей в iOS.

Exchange




Рисунок 51. Для начала выберите учетную запись EXCHANGE.




Рисунок 52. Введите адрес электронной почты для своей учетной записи EXCHANGE.




Рисунок 53. Введите свой пароль и создайте описание учетной записи.




Рисунок 54. Кликните "Настроить вручную" в предложенном варианте настройки.

No SIM 1:38 pm 100%

Cancel Next

Email dom@domshardware.com

Server mail.ex1.rackcorp.com

Domain Optional

Username dom@domshardware.com

Password ••••••••

Description Exchange

Exchange Device ID
BGBB0D67KD10F9JM4ORSNCH5I8

Рисунок 55. Заполните данные своей учетной записи как показано на рисунке.

No SIM 1:39 pm 100%

Cancel Exchange Save

Mail ☒

Contacts ☒

Calendars ☒

Reminders ☐

Notes ☒

Рисунок 56. Как только данные вашей учетной записи будут подтверждены и проверены, Вы увидите экран параметров синхронизации. Выберите здесь, какие параметры Вы хотите синхронизировать с Вашим устройством. Синхронизация контактов, например, перезапишет Ваши существующие контакты и загрузит существующие контакты.